Configurazione Posta Android

Accedi a **Mail** e a **Impostazioni account**, inserisci il tuo indirizzo email: es. esempio@tuodominio.it, tocca **Avanti (Fig.1)**



Fig.1

Seleziona il tipo di account: IMAP (Fig.2)

空 Impos	tazione account	
Di quale ti	oo di account si t	ratta?
	POP3	
	IMAP	
	Exchange	

Fig.2

Inserisci il server di posta in entrata (imap). (Fig.3)

- Nome utente: esempio.next-cloud.it
- Autenticazione: **Password**
- Nome server : mail.next-cloud.it
- Porta: **993**
- Tipo di sicurezza: **STARTTLS**

Nome utente	
esempio@tuodominio.it	
Password	
•••••	
Server IMAP	
mail.next-cloud.it	
Porta	
993	
Tipo di sicurezza	
Prefisso percorso IMAP	
Facoltativo	

Fig.3

Inserisci il Server della **posta in uscita (smtp)**. (Fig.4)

SMTP

- Nome server: **smtp.next-cloud.it**
- Porta: **587**
- Siurezza: **STARTTLS**
- Autenticazione: Password

Server SMTP	
smtp.next-cloud.it	
Porta	
587	
Tipo di sicurezza	
Richiedi access	D
Nome utente	
esempio@tuodomi	nio.it
Password	

Sincronizza la mail e scegli le opzioni facoltative per ricevere notifiche (Fig.5)

Francisco di apostrollo i	Deela is arika
Ogni 15 minuti	Posta in anivo
Invia email da q impostazione p	uesto account per redefinita.
🔲 Avvisami all'arri	vo di email.
Sincronizza le e account.	email da questo
Scarica allegati	automaticamente

Inserisci il nome dell'account (es esempio@tuodominio.it) e il nome che verrà visualizzato come mittente. (Fig.5)

Il tuo acco	unt è stato impostato e
l'email sara	à presto disponibile.
Assegna un n	ome all'account (facoltativo)
esempio	@tuodominio.it
Il tuo nome (v uscita)	isualizzato nei messaggi in
Nome Lit	ente

*** Fine Documento ***